

Seu primeiro loop, passo a passo.

Abra este guia no celular ou em outra janela e siga uma etapa de cada vez.

Prepare. Configure. Teste e acompanhe.

Telas reais da interface de demonstração, com números e setas para localizar os controles. Os exemplos são ilustrativos, sem chaves ou dados pessoais.

Use mídias e vozes autorizadas. A ferramenta não libera contas restritas nem garante vendas ou proteção contra punições. Mantenha a live acompanhada.

- 01 Instale e ative • páginas 2-3
- 02 Vídeo e áudio • página 4
- 03 Alertas e chat • páginas 5-6
- 04 Visual e som • páginas 7-8
- 05 Voz e MP3 • páginas 9-11
- 06 Checklist e ajuda • páginas 12-13

Do ZIP para o navegador.

No computador: Chrome ou Edge. Guarde a pasta da extensão em um local permanente.

BAIXE

E-mail da compra → link de download

EXTRAIA

Botão direito no ZIP → Extrair tudo

LOCALIZE

Pasta Sky-Lives → manifest.json

CARREGUE

Selecione a pasta, não o ZIP

Esquema de instalação. Os botões do navegador podem variar. Firefox: solicite o pacote e as instruções compatíveis.

1 Abra a página de extensões

Digite **chrome://extensions** no Chrome ou **edge://extensions** no Edge.

2 Ative o Modo do desenvolvedor

Na página de extensões, ligue essa opção.

3 Carregue sem compactação

Clique em **Carregar sem compactação** e escolha a pasta extraída que contém **manifest.json**.

DEU CERTO QUANDO...

O cartão Sky Lives aparece na lista e está ativado.

Cole a chave. Abra seu painel.

Use a chave completa recebida no e-mail da compra e mantenha o mesmo perfil do navegador.

SKY LIVES

Sua chave de acesso

COLE SUA CHAVE COMPLETA AQUI

Ativar Sky Lives

1 Copie sem cortar

Cole todo o código em **Sua chave de acesso**. Evite espaços extras.

2 Clique em Ativar Sky Lives

Mantenha a internet conectada e aguarde a validação.

1

3 Mantenha esta instalação

Uma licença fica vinculada à instalação. Troca de perfil, remoção ou mudança de computador pode exigir suporte.

2


Esquema ilustrativo da ativação; nenhuma chave real é exibida.

DEU CERTO QUANDO...

A tela da chave dá lugar ao painel principal.

Carregue o vídeo e escolha o áudio.

Prepare sua live no TikTok e mantenha a aba da plataforma aberta.



1 Adicione o vídeo

Clique em **+ Adicionar parte de vídeo**. Exemplo: demonstracao.mp4, com até **40 MB** por parte.

2 Adicione a faixa

Clique em **+ Adicionar faixa de áudio**. Exemplo: roteiro-80min.mp3. Cada faixa também deve ter até **40 MB**.

3 Escolha a fonte e teste

Use **Arquivos carregados** ou **Microfone real**. Com vídeo e fonte de áudio prontos, clique em **Iniciar**.


O botão Iniciar desta versão exige vídeo + faixa de áudio, ou vídeo + microfone real. “Som local” controla sua escuta; confirme o som do público pelo retorno.

DEU CERTO QUANDO...

A prévia da plataforma mostra a imagem e reproduz o som.

Selecione o contador de violação.

Esta configuração depende do elemento correto na página do TikTok.



1 Capture o campo

Clique no botão de seleção. Depois, na página do TikTok, clique no **indicador ou número de violação**.

2 Ative o encerramento

Marque **Encerrar após** e informe os segundos. Digitar o tempo sem marcar a caixa não habilita a opção.

3 Simule e confira

Use **Simular violação (teste)**. Observe o comportamento e confirme o encerramento na própria plataforma.

EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO

Encerrar após: **10 segundos**

Marque a caixa ao lado para habilitar.

A simulação pode acionar o encerramento. Faça o teste antes de uma transmissão real. Mudanças no TikTok podem exigir nova seleção.

DEU CERTO QUANDO...

O campo foi reconhecido e o teste teve o resultado esperado.

Programe mensagens e duração.

As mensagens são programadas: este controle não interpreta perguntas automaticamente.

The screenshot shows a user interface for programming chat messages and live duration. It includes input fields for message content, interval settings (minimum and maximum in seconds), a checkbox for random message order, and buttons to start or stop the chat. Below this, there's a section for 'LIVE FINISH' with a duration input (in minutes), a checkbox for automatic closure, and buttons to turn off the live or cancel. Numbered callouts point to specific elements: 1 points to the top instruction bar, 2 points to the message input field, 3 points to the interval settings, and 4 points to the 'Desligar Live agora (30s)' button.

1 Seleccione o chat do TikTok

Clique no seletor do **Auto Chat** e depois no campo de envio da plataforma.

2 Uma mensagem por linha

Exemplo:

O produto está no carrinho.

Qual cor você prefere?

Confira as condições da oferta.

3 Defina intervalo e inicie

Ajuste mínimo/máximo. Exemplo: **67 a 167 s.** Escolha ordem aleatória se desejar e clique em **Iniciar**.

4 Duração é um controle separado

Em **Live Finish**, preencha os minutos e marque **Ativar encerramento automático**.

DEU CERTO QUANDO...

A primeira mensagem aparece no chat e o temporizador está ativo.

Ajuste relógio e faixa promocional.

Confira a composição na prévia da transmissão, sem cobrir o produto ou informações importantes.

☒ Mostrar relógio "AO VIVO" na tela

X (direita): 100 px Y (topo): 350 px

Transparência do fundo: 20%

00:00:00 pré-visualização — só aparece de verdade no vídeo durante a live

FAIXA PROMOCIONAL

☒ Mostrar faixa de texto no vídeo

Clica Link Fixado >>> OFERTA EXCLUSIVA HOJE NA LIVE!

0/200

X: 50 px Y: 300 px

Largura: 450 px

Velocidade: 2

Espaço da ★: 20px

1

1 Relógio

Marque a opção para mostrar, ajuste **X/Y** e a transparência do fundo.

2 Faixa promocional

Marque **Mostrar faixa de texto no vídeo** e substitua o texto. Limite: 200 caracteres.

3 Posição e movimento

Ajuste X/Y, largura, velocidade e espaço. Exemplo de texto: **Confira cores e condições no carrinho.**

2

3

Uma sobreposição não transforma vídeo gravado em conteúdo ao vivo. Use afirmações verdadeiras sobre a oferta.

DEU CERTO QUANDO...

Texto e relógio aparecem legíveis, sem cobrir o produto.

Teste um efeito de cada vez.

Comece com volume baixo para que a fala principal continue fácil de entender.

1. Clique aqui, depois clique na área de Atividade

☐ Ativar som de venda



☐ Avisar venda no celular (Telegram)

Campo não selecionado.

 **CINETA** som de vendas na live



☐ Cineta automática

Intervalo mín: 37 máx: 97 seg

Volume:  30%

Desativada.

 **AMBIENT SFX**

☐ Efeitos automáticos

Intervalo mín: 67 máx: 127 seg

Duração do efeito: 15 seg

1

1 Alerta de venda

Selecione a área de **Atividade** na plataforma e marque **Ativar som de venda**. Teste antes de usar.

2

2 Cineta automática

Marque a opção, defina mínimo/máximo em segundos e ajuste o volume. O botão com sino toca o efeito.

2

3

3 Ambient SFX e SAE

Mais abaixo, cada opção tem ativação, intervalos e volume. Ambient SFX também permite definir a duração.

Sons programados não comprovam compras reais. Telegram é opcional: configure os dados solicitados, salve e teste o envio; mantenha tokens em sigilo.

3

DEU CERTO QUANDO...

O efeito é audível e não encobre a voz.

Envie sua amostra e a transcrição.

No painel principal, clique em Abrir gerador de áudios.

The screenshot shows a dark-themed interface for audio generation. At the top, there is a file selection area with a 'Choose File' button and the text 'No file chosen'. Below this, a green box contains the instruction 'Use uma gravação limpa, com uma única voz.' and a text input field labeled 'O que foi dito na amostra' with the placeholder text 'Transcreva exatamente as palavras do áudio de referência.'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Tenho autorização para usar esta voz e enviar a amostra e os textos à Fish Audio.' and a dark grey box containing information about the 'Motor: s2.1-pro-free' and its usage terms.

1 Choose File No file chosen

Use uma gravação limpa, com uma única voz.

O que foi dito na amostra

Transcreva exatamente as palavras do áudio de referência.

☐ Tenho autorização para usar esta voz e enviar a amostra e os textos à Fish Audio.

Motor: s2.1-pro-free
Sem troca automática para modelo pago. A disponibilidade e a cobrança são controladas pelo provedor; confira sua conta antes de usar. A documentação consultada prevê gratuidade até 30/11/2026.

1

1 Escolha a gravação

Envie uma amostra limpa, com uma única voz, de até **2 minutos**.

2

2 Transcreva o que foi dito

No campo **O que foi dito na amostra**, escreva o texto correspondente à gravação. Exemplo: se o áudio diz “Olá, confira as cores”, escreva essa frase.

3

3 Confirme a autorização

Marque a caixa apenas se tiver autorização para usar a voz e enviar amostra e textos ao provedor.


DEU CERTO QUANDO...

A amostra foi selecionada, a transcrição confere e a autorização está marcada.

Bônus experimental: até 2 criativos/dia/licença, sujeito à fila e disponibilidade, até 30/11/2026. A reserva é consumida ao iniciar. API pessoal é opcional e tem custos próprios.

Separe, revise e gere as falas.

Até 60 falas por criativo, com até 250 caracteres por fala.



1 Escolha como separar

Use o modo automático com números ou "---", uma fala por linha ou uma por parágrafo.

2 Cole e revise

Exemplo:

1 - Olhe essa novidade!

2 - Confira as opções no carrinho.

Clique em **Separar e revisar blocos**.

3 Gere e ouça

Clique em **Gerar / retomar pendentes**. Mantenha a aba aberta. Confira pronúncia e conteúdo de cada áudio.

4 Envie ao mixer

Clique em **Enviar prontos ao mixer** ou baixe os arquivos pelo **Baixar ZIP**.

DEU CERTO QUANDO...

As falas prontas podem ser ouvidas e enviadas ao mixer.

Transforme trechos em um MP3 longo.

Abra Sky Lives · Estúdio MP3 no painel principal.

The screenshot shows the 'Estúdio MP3' interface. It has three main sections: a top section for file selection, a middle section for duration setting, and a bottom section for generation and export. Callout 1 points to the 'Choose Files' button. Callout 2 points to the 'Carregar e Decodificar' button. Callout 3 points to the duration slider and input field. Callout 4 points to the 'Gerar Playlist e Exportar MP3' button.

Choose Files No file chosen

Selecione até 100 arquivos MP3 (cerca de 10s cada).

Carregar e Decodificar

2 Duração final da playlist

30 minutos

3 Gerar e exportar MP3

Gerar Playlist e Exportar MP3

ARQUIVOS CARREGADOS
0

DURAÇÃO TOTAL GERADA
--

BITRATE ESCOLHIDO
--

TAMANHO ESTIMADO
--

1 Selecione os trechos

Escolha até **100 MP3** ou use **Importar falas geradas com IA** após enviar os áudios pelo gerador.

2 Carregue e decodifique

Clique em **Carregar e Decodificar** e espere a quantidade de arquivos carregados aparecer.

3 Defina a duração

Exemplo: digite **80** para 80 minutos. Clique em **Gerar Playlist e Exportar MP3** e acompanhe o progresso.

4 Baixe e use no loop

Baixe pelo link exibido ao concluir. Ouça e confira o tamanho: o painel aceita até **40 MB por faixa**.

DEU CERTO QUANDO...

O MP3 foi baixado e toca normalmente no computador.

Antes de iniciar sua primeira live.

Faça esta conferência com a prévia da plataforma aberta.

☐ LICENÇA

Painel aberto no perfil do navegador autorizado.

☐ VÍDEO

Arquivo carregado; imagem correta na prévia.

☐ ÁUDIO

Faixa ou microfone selecionado; retorno sem eco.

☐ ALERTAS

Campo correto selecionado e simulação conferida.

☐ CHAT

Primeiro envio conferido; intervalo adequado.

☐ ENCERRAMENTO

Temporizador opcional configurado e testado.

Para parar: Pausar/Parar interrompe o loop. Para encerrar a transmissão, use o controle de encerramento e confirme na plataforma; se necessário, finalize manualmente.

Se travar, comece por aqui.

Anote o erro, o horário, o navegador e a versão da extensão. Oculte sua chave nos prints.

Iniciar está desabilitado

Confira vídeo carregado e fonte de áudio: faixa ou microfone real.

Chave inválida / vinculada

Confira a chave completa e o perfil correto. Para transferência, envie ao suporte o Código desta instalação.

signal timed out

Confira a conexão, aguarde alguns instantes e tente novamente. Se persistir, informe horário e erro ao suporte.

Chat ou alerta parou

Selecione novamente o campo na aba correta e repita o teste. Mudanças no TikTok podem afetar a automação.

Voz na fila ou sem créditos

Mantenha a aba aberta. Respeite a cota; API própria é opcional. Não existe troca automática para um plano pago.

MP3 grande ou sem exportar

Mantenha a aba aberta, confira o log e tente menor duração. Para o loop, use faixas de até 40 MB.

Não recebeu a compra? Confira aprovação, e-mail informado e spam. Procure o suporte pelo canal da compra com o identificador do pedido. Não compre de novo apenas para tentar receber o acesso.